



# **Manual de instalação CTFClient Integração DLL**

# Documento de Apoio para Instalação do CTF Client com integração DLL

⇒ Executar o setup.exe




⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.




⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.

# Documento de Apoio para Instalação do CTF Client com integração DLL




- ⇒ Selecione a opção “Suporte a DLL de Automação Comercial”.
- ⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.




# Documento de Apoio para Instalação do CTF Client com integração DLL

⇒ Clique em Configurar.



- ⇒ Preencha os campos conforme dados fornecidos pela Auttar.  
Se for necessário configure também a 2ª instancia.
- ⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.



**OBS: IP do Servidor 201.87.167.97 Porta 1996 Protocolo de Comunicação: TCP-IP**

**IP DO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO, NÃO UTILIZAR EM PRODUÇÃO**

Auttar HUT Processamento de Dados LTDA.

# Documento de Apoio para Instalação do CTF Client com integração DLL

⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.

A janela de instalação 'CTFClient - Instalador' apresenta o título 'Instalador do CTFClient Auttar' e o subtítulo 'Informe os dados para configurar o serviço web do CTFClient'. O formulário contém as seguintes opções:

- Configurar o serviço web no CTFClient: ☐ Sim ☒ Não
- Configuração Web:
  - Habilitar controle de terminais no CTFClient: ☐ Sim ☒ Não
  - Permitir a execução de múltiplas transações: ☒ Sim ☐ Não
  - Quantidade de terminais dinâmicos:
  - Timeout confirmação (seg):

Na base da janela, há o logotipo 'InstallShield' e três botões: '< Voltar', 'Avançar >' e 'Cancelar'.

⇒ Preencha os campos conforme dados fornecidos pela Auttar.

⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.


A janela de instalação 'CTFClient - Instalador' apresenta o título 'Instalador do CTFClient Auttar' e o subtítulo 'Informe os dados para configurar o terminal'. O formulário contém os seguintes campos:

- Configuração do Terminal:
  - Número do estabelecimento:
  - Número da loja:
  - Número do terminal (PDV):
  - CNPJ Loja:  .  .  /  -
  - Versão da automação Comercial:

Na base da janela, há o logotipo 'InstallShield' e três botões: '< Voltar', 'Avançar >' e 'Cancelar'.


# Documento de Apoio para Instalação do CTF Client com integração DLL

⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.




⇒ Selecione a porta serial do Pinpad e preencha a Mensagem de Prompt.

⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.




# Documento de Apoio para Instalação do CTF Client com integração DLL


- ⇒ Altere as configurações abaixo conforme a preferência do cliente.  
Para telefones com 9 dígitos é necessário selecionar a versão 3
- ⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.




- ⇒ Clique Avançar > para prosseguir a instalação.



⇒ Clique Instalar para prosseguir a instalação.



⇒ Clique Concluir para finalizar a instalação.





# Documento de Apoio para Instalação do CTF Client com integração DLL

⇒ Para integração no modo interativo é necessário alterar o arquivo conforme abaixo:

C:\Program Files (x86)\Auttar\CTFClient\bin

Editar o arquivo "configCTFClient.xml"

Alterar a linha.

De

<Parameter name="tipointegracao">**standalone**</Parameter>

Para

<Parameter name="tipointegracao">**dll**</Parameter>