

PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO LANDIX FLEX

29 de Agosto de
2012

Elaborado por: Públío Guirelli

Versão: 1.0

Procedimentos de atualização dos produtos Landix Flex

Produto:	Landix Flex - Vertical
Distribuição:	04.00.01
Chamado(s):	20410 , 20411 , 20413 , 20444 , 20445 , 20447 .

1. Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo auxiliar no processo de atualização dos aplicativos do sistema de automação móvel (SAM). O documento apresenta os procedimentos a serem realizados para que a atualização da distribuição em questão seja realizado com sucesso.

2. Atualização dos produtos Landix

Seguem procedimentos para atualização de todos os aplicativos necessários para a execução de um ciclo completo do sistema SSM Landix (importação, carga, descarga e exportação).

Antes de realizar qualquer procedimento deste manual é preciso atentar-se à seguinte consideração:

É fundamental que as novas versões sejam validadas em ambiente de TESTE antes de serem atualizadas em ambiente de produção, e que sejam observados criteriosamente todos os procedimentos descritos neste manual de atualização da distribuição.

3. Pré requisitos necessários para realizar a atualização

Para iniciar o processo de atualização é **INDISPENSÁVEL** que os seguintes procedimentos sejam realizados:

3.1 Realizar o procedimento de descarga da versão atual

1. Solicitar que todos os vendedores enviem as descargas e que após o envio destas descargas aguardem a atualização para realizar novas vendas;
2. Processar as descargas enviadas caso não tenham sido processadas;
3. Caso exista o processo de exportação, realizar a exportação dos dados para o sistema de gestão.

3.2 Realizar os procedimentos de atualização da distribuição 04.00.00

1. Realizar/ter realizado todos os procedimentos descritos no documento “Manual de atualização Flex 04.00.00”, disponível na Gerência de Configuração da Central de Serviços.

4. Produtos a serem atualizados

- Ldxproc (versão 04.00.01).
- Middleware (versão 01.08.13).
- Script de atualização do banco de dados do Middleware.
- Script de carga (versão 04.00.01).
- Script de origem.
- Android (versão 04.00.01) – plataforma Android (versão 2.2 ou superior.)
- NetSale (versão 04.00.01) – plataforma Windows x86 e x64 (Windows XP/Vista/7).
- PocketSale (versão 04.00.01) – plataforma Windows Handheld (Windows Mobile 2003, 5.0, 6.0 ou superior).

Observação: Apenas a(s) plataforma(s) que a sua empresa já utiliza deverá ser atualizada, pois as atualizações serão disponibilizadas individualmente dependendo do contrato de cada cliente. Caso deseje utilizar diferentes plataformas, entre em contato com nosso departamento Comercial pelo telefone (34) 3230-7200 ou pelo e-mail comercial@landix.com.br.

5. Procedimentos a serem executados para atualização dos produtos

5.1 Atualização do banco de dados do Middleware

1. Na Gerência de Configuração selecione o ícone azul para download do script de banco, conforme imagem abaixo:



2. Copiar o arquivo "FLX040001_tipodobanco_At.sql" para o diretório onde se encontra instalado o Middleware.
3. Executar o aplicativo "mwscripts.exe" contido no diretório onde o Middleware se encontra instalado.
4. Na tela apresentada, selecione o botão "Executar".
5. Verificar se a execução dos scripts foi realizada com sucesso observando a mensagem apresentada, e clicar no botão "Sair".

5.2 Atualização do Middleware

1. Fazer o download do arquivo "Atualização Middleware 01.08.13".
2. Copiar o arquivo "mwvertical.exe" para o diretório onde se encontra instalado o Middleware, substituindo o arquivo já existente.
3. Abrir o Middleware e verificar se está tudo correto.

Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.

5.3 Atualização do script de origem

1. Fazer o download do arquivo "Atualização script de origem".
2. Copiar o arquivo "Origem.spt" para a pasta "scripts" contida dentro do diretório raiz do Middleware, substituindo o arquivo já existente.
3. Abrir o Middleware e realizar a importação de retaguarda caso utilize importação por arquivos '.TXT'.

Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.

5.4 Atualização do script de carga

5.4.1 Clientes que NÃO UTILIZAM o Winthor (PC Sistemas) como solução de ERP

1. Fazer o download do arquivo "Atualização script de carga Padrão 04.00.01".
 2. Copiar o arquivo "carga_padrao.scf" para a pasta "scripts" contida dentro do diretório raiz do Middleware, substituindo o arquivo já existente.
 3. Abrir o Middleware e gerar uma nova carga.
- Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.

5.4.2 Clientes que UTILIZAM o Winthor (PC Sistemas) como solução de ERP

1. Fazer o download do arquivo "Atualização script de carga Integração PC 04.00.01".
 2. Copiar o arquivo "carga_pc.scf" para a pasta "scripts" contida dentro do diretório raiz do Middleware, substituindo o arquivo já existente.
 3. Abrir o Middleware e gerar uma nova carga.
- Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.

5.5 Atualização do Pocketsale

1. Fazer o download do arquivo "Atualização PocketSale 04.00.01".
 2. Copiar o arquivo "pkسالenet.upg" para a pasta "ATUALIZACOES" contida dentro do diretório raiz do Middleware.
 3. Abrir o Middleware e no menu "Cadastros" acessar o submenu "Configuração".
 4. Na aba "2 - SSM Geral", alterar a versão do subsistema móvel no campo "Versão atual do SSM:" para 04.00.01 e gravar a alteração.
 5. Gerar uma carga completa para uma equipe.
 6. No dispositivo de plataforma Windows Handheld (PDA) deste vendedor, buscar a carga completa gerada no passo anterior.
 7. Após o carregamento, buscar a nova versão do sistema através do botão "Atualizar Sistema".
 8. Após atualizar a versão do Landix Flex verificar se está tudo correto.
- Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.

5.6 Atualização do Netsale

1. Fazer o download do arquivo “Atualização NetSale 04.00.01”.
 2. Copiar o arquivo “netsale.upg” para a pasta “ATUALIZACOES” contida dentro do diretório raiz do Middleware.
 3. Abrir o Middleware e no menu “Cadastros” acessar o submenu “Configuração”.
 4. Na aba “2 - SSM Geral”, alterar a versão do subsistema móvel no campo “Versão atual do SSM:” para 04.00.01 e gravar a alteração.
 5. Gerar uma carga completa para uma equipe.
 6. No dispositivo de plataforma Windows (Desktop/Netbook/Notebook) deste vendedor, buscar a carga completa gerada no passo anterior.
 7. Após o carregamento, buscar a nova versão do sistema através do botão “Atualizar Sistema”.
 8. Após atualizar a versão do Landix Flex verificar se está tudo correto.
- Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.

5.7 Atualização do Android

1. Fazer o download do arquivo “Atualização Android 04.00.01”.
 2. Copiar o arquivo “andflxpv.apk” para a pasta “download” contida dentro do diretório raiz do LMMS (Ex: C:\LMMS\download).
 3. Abrir o Middleware e no menu “Cadastros” acessar o submenu “Configuração”.
 4. Na aba “2 - SSM Geral”, alterar a versão do subsistema móvel no campo “Versão atual do SSM:” para 04.00.01 e gravar a alteração.
 5. Gerar uma carga completa para uma equipe.
 6. No dispositivo de plataforma Android (Smartphone/Tablet) deste vendedor, buscar a carga completa gerada no passo anterior.
 7. Após o carregamento, buscar a nova versão do sistema através do botão “Atualizar Sistema”.
 8. Após atualizar a versão do Landix Flex verificar se está tudo correto.
- Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.

5.8 Atualização do Ldxproc

1. Fazer o download do arquivo “Atualização Ldxproc 04.00.01”.
2. Copiar o arquivo “Ldxproc.exe” para o diretório onde se encontra instalado o Middleware, substituindo o arquivo já existente. Em seguida, copiar este mesmo arquivo para o subdiretório “bin” do diretório onde se encontra instalado o LMMS, substituindo o arquivo já existente (Ex: C:\LMMS\bin\).
3. Gerar uma descarga em um dispositivo que contemple a versão 04.00.01 no PocketSale, NetSale ou Android e enviá-lo para que este seja processado.
4. Verificar nos relatórios do Middleware ou no sistema de gestão (ERP) se os dados foram processados corretamente.

Qualquer dúvida entre em contato com o Centro de Serviços Landix.