

## Manual de atualização dos produtos Landix

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nro. Chamado CSLdx: | 5687, 6567, 6570, 6646, 6647, 6648, 6697, 6733, 6840, 6935, 7230, 7271, 7272, 7273, 7274, 7442, 7443, 7501, 7502, 7503, 7504, 7588, 7700, 7701, 7724, 7881, 8024, 8128, 8129, 8130, 8173, 8227, 8231, 8240, 8245, 8246, 8260, 8267, 8271, 8297, 8300, 8301, 8307, 8337, 8364, 8365, 8407, 8428, 8435, 8436, 8481, 8482, 8484, 8507, 8508, 8520, 8568, 8571, 8605 |
|---------------------|--|

## 1 Atualização dos produtos Landix

Seguem procedimentos para atualização de todos os sistemas necessários para a execução de um ciclo completo dos sistemas Landix (carga, descarga, e exportação).

Lembrando que esses procedimentos devem ser executados **NECESSARIAMENTE** na ordem descrita abaixo, e que é **EXPRESSAMENTE** indicado que seja executado primeiramente em ambiente de testes para validação.

### 1.1 Produtos a serem atualizados

- Script para atualização do banco de dados do Middleware;
- Middleware versão: 01.04.02;
- Script de carga versão: 01.02.00;
- Relatórios de movimentações, devoluções, financeiro, notas fiscais, cobranças e retornos;
- Pocketsale versão: 01.05.00;
- Ldxproc versão: 01.01.00;

## **1.2 Pré requisitos necessários para realizar a atualização**

Para seguir para os próximos passos da atualização é **INDISPENSÁVEL** que os seguintes procedimentos tenham sido realizados.

### **1.2.1 Realizar procedimentos de descarga da versão atual**

1. Solicitar que os vendedores enviem suas descargas;
2. Processar todas as descargas caso elas não tenham sido processadas pelo Ldxproc;
3. Caso exista processo de exportação, realize a exportação dos pedidos para o sistema de Gestão;

### **1.2.2 Realizar procedimentos de atualização da distribuição**

#### **01.04.01**

1. Realizar todos os procedimentos descritos no documento Manual de atualização da distribuição 01.04.01 disponível na Gerência de Configuração da Central de Serviços Landix.

## **1.3 Procedimentos a serem executados**

Os procedimentos a seguir são necessários para execução da atualização.

### **1.3.1 Executar script para atualização do banco de dados do Middleware**

1. Fazer o download do arquivo Atualização do banco de dados do Middleware;
2. Copiar o arquivo Mwlandix.sql para o diretório (C:\Landix\MWLandix\), onde está instalado o Middleware;
3. Abrir o Middleware;
4. Acionar a opção Execute Script através do menu Cadastros > Execute Script;
5. Clique no botão Executar (parte superior direita da tela de execução de scripts);

**Verificar se todos os scripts foram executados corretamente, e caso haja qualquer erro entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.**

### 1.3.2 Atualizar executável do Middleware

1. Fazer o download do arquivo Atualização do Middleware 01.04.02
2. Copiar o arquivo mwvertical.exe para o diretório (C:\Landix\MWLandix\) onde está instalado o Middleware e substituir o executável antigo por esse novo;
3. Abrir o Middleware e verificar se suas configurações estão corretas;
4. Ficar atento aos novos parâmetros que foram criados e que podem exigir alguma mudança. Os novos parâmetros são:
  - Condição de pagamento padrão para devoluções: Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Configuração > Aba PDA. Este parâmetro tem o objetivo definir o código da condição de pagamento padrão para os pedidos de devoluções que poderão ser realizado no PDA para usuários de perfil PRONTA ENTREGA;
  - Controla veículo na remessa?: Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Configuração > Aba PDA. Este parâmetro define se no momento da homologação de uma remessa, será feito a validação do veículo relacionado a remessa;
  - Quantidade máxima de cheques permitida para pagamentos: Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Configuração > Aba PDA. Este parâmetro tem o objetivo de definir a quantidade máxima de cheques que será aceita no detalhamento de financeiro das vendas realizadas e a quantidade máxima de cheques que poderá ser recebida na cobrança de títulos, lembrando que ambas funções estão disponíveis em um perfil de PRONTA ENTREGA;
  - Realizar cálculo substituição tributária na saída. Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Configuração > Aba PDA. Este parâmetro tem o objetivo de definir se no momento da venda será realizado os cálculos de ST especificados na RRM's de alterações dos sistemas;

## **Atualização Distribuição 01.05.00**

### **Projeto ATS**

Elaborado por: Rangel Otoni

06 de Outubro de  
2010  
Versão: 1.0

- Como é controlado o valor de venda do item: Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Configuração > Aba PDA. Este parâmetro tem o objetivo de definir se o valor de venda do item será controlado por valor mínimo ou por percentual de desconto, conforme necessidade do cliente;
- Sigla do Estado da empresa: Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Configuração > Aba PDA. Este parâmetro tem o objetivo de definir o estado da empresa, que será utilizado nas verificações para cálculos de impostos dentro do sistema de vendas;
- Exibe a opção imprimir na tela cabeçalho do pedido? Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(is) > Aba Parâmetros > Sub aba Controle de Perfil. Este parâmetro tem o objetivo de definir se no momento da realização de uma venda será habilitado um checkbox que será utilizado para definir se a nota fiscal será ou não impressa par aquela venda;
- Identifica a modalidade de venda do perfil. Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(is) > Aba Parâmetros > Sub aba Controle de Perfil. Parâmetro utilizado para definir se o perfil de vendedores terá funcionalidades somente PRÉ-VENDA, somente PRONTA-ENTREGA ou PRÉ-VENDA e PRONTA-ENTREGA;
- Percentual de desconto obrigatório para devoluções. Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(is) > Aba Parâmetros > Sub aba Definição. Parâmetro utilizado para definir o percentual de desconto que será aplicado a todos os itens negociados em uma devolução;
- Taxa de juros para cobrança de títulos. Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(is) > Aba Parâmetros > Sub aba Definição. Parâmetro utilizado para definir qual será a taxa de juros utilizada na cobrança de títulos vencidos. Lembrando que a opção de cobrança de títulos estará disponível apenas para vendedores do perfil PRÉ-VENDA e PRONTA-ENTREGA ou somente PRONTA-ENTREGA;

## Atualização Distribuição 01.05.00

### Projeto ATS

Elaborado por: Rangel Otoni

06 de Outubro de  
2010  
Versão: 1.0

- Editar data de vencimento das parcelas de pagamento. Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(is) > Aba Parâmetros > Sub aba Permitir. Parâmetro utilizado para definir se no momento de lançar os financeiros será permitido ou não a edição do campo data de vencimento;
- Editar valor das parcelas de pagamento. Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(is) > Aba Parâmetros > Sub aba Permitir. Utilizado para definir se no momento do lançamento de financeiros será permitido ou não a edição dos valores já pré definidos para as parcelas;
- Permite ao vendedor conceder desconto em devolução. Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(is) > Aba Parâmetros > Sub aba Permitir. Parâmetro utilizado para definir se em uma devolução o vendedor poderá aplicar alguns desconto no item;

**Caso haja qualquer erro e/ou dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.**

### 1.3.3 Atualizar script de carga

1. Fazer o download do arquivo Atualização do scrip de carga 01.02.00
2. Copiar o arquivo carga.scp para o diretório (C:\Landix\MWLandix\Scripts\);
3. Abrir o Middleware e gerar uma carga completa;

**Caso haja qualquer erro e/ou dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.**

### **1.3.4 Atualizar arquivos de relatórios**

1. Fazer o download do arquivo Relatórios.zip;
2. Descompactar seus arquivos para o diretório (C:\Landix\MWLandix\Relatorios\);
3. Abrir o Middleware e e verificar se foram habilitados alguns relatórios;

**Caso haja qualquer erro e/ou dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.**

### **1.3.5 Atualizar o Pocketsale**

1. Fazer o download do arquivo Atualização do Pocketsale 01.05.00;
2. Copiar o arquivo pksalenet.upg para o diretório (C:\Landix\MWLandix\Atualizacoes\);
3. Abrir o Middleware;
4. Abrir a tela de configuração através do menu Cadastro > Configuração;
5. Na aba PDA mudar a versão do Pocketsale no campo Versão Pocketsale para 01.05.00 e gravar a configuração;
6. Gerar carga completa para um vendedor qualquer;
7. No PDA do vendedor escolhido, buscar a nova carga;
8. Ainda no PDA citado acima, buscar a nova versão do sistema Pocketsale e verificar se está tudo correto;

**Caso haja qualquer erro e/ou dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.**

## Atualização Distribuição 01.05.00 Projeto ATS

Elaborado por: Rangel Otoni

06 de Outubro de  
2010  
Versão: 1.0

### 1.3.6 Atualizar o Ldxproc

1. Fazer download do arquivo Atualização do Ldxproc 01.01.00;
2. Copiar o arquivo Ldxproc.exe para os diretórios (C:\Landix\MWLandix\ ) e (C:\LMMS\bin) e substituir o executável antigo pelo novo;
3. Gerar uma descarga com um Pocketsale na versão 01.05.00;
4. Enviar a descarga para que seja processada;
5. Verificar pelos relatórios do Middleware ou pelo sistema de Gestão se os dados foram inseridos com sucesso;

**Caso haja qualquer erro e/ou dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.**