

Procedimentos de atualização

22 de NOV de 2010

Projeto ATS

Elaborado por: Daniel Teixeira

Versão: 2.0

Procedimentos de atualização dos produtos Landix

| | |
|---------------|--|
| Produto: | ATS – PocketSale PV |
| Distribuição: | 01.06.00 |
| Chamado(s): | 8614, 8778, 8904, 8936, 8987, 8988, 8989, 8993, 8994, 9047, 9176, 9191, 9274 |

1 Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo auxiliar no processo de atualização dos aplicativos do sistema de automação de força de vendas (AFV). O documento apresenta os procedimentos a serem realizados para que a atualização da distribuição em questão seja realizado com sucesso.

2 Atualização dos produtos Landix

Seguem procedimentos para atualização de todos os sistemas necessários para a execução de um ciclo completo dos sistemas AFV Landix (carga, descarga, exportação).

Antes de realizar qualquer procedimento deste manual é preciso atentar-se a seguinte consideração:

É fundamental que as novas versões sejam validadas em ambiente de TESTE antes de serem atualizadas em ambiente de produção e que sejam observados criteriosamente todos os procedimentos descritos neste manual de atualização da distribuição.

3 Pré requisitos necessários para realizar a atualização

Para seguir para os próximos passos da atualização é **INDISPENSÁVEL** que os seguintes procedimentos sejam realizados.

3.1 Realizar o procedimentos de descarga da versão atual

1. Solicitar que os vendedores enviem todas as descargas e que após o envio destas descargas aguardem a atualização para realizar novas vendas;
2. Processar as descargas enviadas caso não tenham sido processadas;
3. Caso exista o processo de exportação, realizar a exportação dos dados para o sistema de gestão;

3.2 Realizar procedimentos de atualização da distribuição 01.05.00

1. Realizar todos os procedimentos descritos no manual de atualização da distribuição 01.05.00, disponível na gerência de configuração da Central de Serviços Landix.

4 Produtos a serem atualizados

- Script de atualização do banco de dados do Middleware;
- Middleware versão 01.04.04;
- Script de carga versão 01.03.00;
- Pocketsale versão 01.06.00;
- Ldxproc versão 01.01.00;

5 Procedimentos a serem executados para a atualização dos produtos

Os procedimentos a seguir são necessários para a atualização dos produtos

5.1 Executar script de atualização do banco de dados do Middleware

1. Fazer o download do arquivo Atualização do banco de dados do Middleware;
2. Copiar o arquivo Mwlandix.sql para o diretório onde se encontra instalado o Middleware. Ex.: (C:\Landix\Mwlandix\)
3. Abrir o Middleware;
4. No menu Cadastros acione a opção Execute Scripts;
5. Na tela que se abre clique em Executar;

Aguarde a execução dos scripts e verifique se todos foram executados corretamente, e caso haja qualquer erro / dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.

5.2 Atualizar o executável do Middleware

1. Fazer o download do arquivo Atualização do Middleware 01.04.04;
2. Copiar o arquivo Mwvertical.exe para o diretório onde se encontra instalado o Middleware. Ex.: (C:\Landix\Mwlandix\);
3. Abrir o Middleware;
4. Verificar se as configurações atuais estão corretas;
5. Caso tenha algum parâmetro novo, realizar a configuração dos seguintes parâmetros:
 - Permitir alterar o valor de preço ou desconto para clientes com tipo venda padrão: Parâmetro encontrado no menu Cadastros > Perfil(s) > Seleciona perfil do vendedor(PRÉ-VENDA) > Na aba Negociação > Editar

valor venda quando cliente possui tipo venda padrão.

- Retirada da tela "Data de Envio Remessas" que era apresentada sempre que solicitada a geração de carga. A informação antes preenchida no momento da geração da carga, agora deverá ser preenchida nas configurações do Middleware a partir de parâmetros: Cadastros > Configuração > Na aba Middleware > Número de dias para envio de Manifestos de remessa. Utilizado por usuários com o perfil de PRONTA ENTREGA.

Caso haja algum erro / dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.

5.3 Atualizar script de carga

1. Fazer o download do arquivo Atualização do script de carga 01.03.00;
2. Copiar o arquivo carga.scip para o subdiretório Scripts dentro do diretório onde se encontra o Middleware instalado. Ex.: (C:\Landix\Mwlandix\Scripts);
3. Abrir o Middleware e gerar uma carga completa;

Caso haja algum erro / dúvida entre em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.

5.4 Atualizar Pocketsale

1. Fazer o download do arquivo Atualização do Pocketsale 01.06.00;
2. Copiar o arquivo pksalenet.upg para o subdiretório Atualizacoes dentro do diretório onde se encontra instalado o Middleware. Ex.: (C:\Landix\Mwlandix\Atualizacoes\);
3. Abrir o Middleware;
4. No menu Cadastros, acionar a opção Configurações;
5. Na aba PDA mudar a versão do Pocketsale no campo Versão Pocketsale para 01.06.00 e gravar a alteração;
6. Gerar uma carga completa para um vendedor qualquer;
7. No PDA deste vendedor buscar a carga completa gerada no passo anterior;
8. Ainda no PDA do vendedor citado acima, buscar a nova versão do sistema Pocketsale através do botão Atualizar Sistema;
9. Após atualizar a versão do Pocketsale verificar se está tudo correto;

Caso haja algum erro / dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.

5.5 Atualizar Ldxproc

1. Fazer download do arquivo Atualização do Ldxproc 01.01.00;
2. Copiar o arquivo Ldxproc.exe para o diretório onde se encontra instalado o Middleware, Ex.: (C:\Landix\Mwlandix\) e para o subdiretório bin do diretório onde se encontra instalado o LMMS. Ex.: (C:\LMMS\bin\) substituindo o arquivo já existente;

3. Gerar uma descarga em um PDA que contemple a versão 01.06.00 do Pocketsale;
4. Enviar uma descarga para que seja processada;
5. Verificar pelos relatórios do Middleware ou pelo sistema Gestão se os dados foram processados corretamente;

Caso haja algum erro / dúvida entrar em contato imediatamente com o Centro de Serviços Landix.